

嘉義高中無線網路連線設定方式－筆電版


以下設定方式以 Windows 7 作業系統為例，不同作業系統以及不同廠牌筆記型電腦連線設定畫面稍有不同，請依照實際情況為準。

以下僅第一次使用時需設定，下次開機後，就可直接跳至步驟 16 進行無線網路連線，不用再設定，也不用再輸入無線網路帳號與密碼。

0. 先前準備工作：

- a. 準備校園無線網路帳號、密碼。
- b. 無線網卡是正常，且需開啟。軟硬體控制開關必須先開啟。
- c. 檢查無線網卡的驅動程式是否太舊，三年以上就應該更新驅動程式。

1. Windows 7 作業系統桌面右下角 ➡ 無線網路圖示



2. 點選「開啟網路和共用中心」


出現的畫面僅為目前無線網路卡所掃描到的無線網路 SSID 名稱，需做設定才能使用。



3. 點選「設定新的連線或網路」



4. 點選「手動連線到無線網路」



5. 手動輸入無線網路相關設定

輸入您要新增之無線網路的資訊

網路名稱(E): CYSH_Teacher 1. 輸入「CYSH_Teacher」

安全性類型(S): WPA-Enterprise 2. 選「WPA-Enterprise」

加密類型(R): AES 3. 選「AES」

安全性金鑰(C): ☐ 隱藏字元(H)

☒ 自動啟動這個連線(T)

☐ 即使網路未廣播，還是進行連線(O)

警告: 若選取此選項，您電腦的隱私權可能會有風險。

下一步(N) 取消


6. 點選「變更連線設定」

已成功新增 CYSH_Teacher


→ 變更連線設定(H)
開啟 [連線] 內容讓我可以變更設定。

關閉


7. 點選「安全性」設定頁面




8. 無線加密設定




9. PEAP 內容設定




10. EAP-MSCHAP v2 內容設定




11. 安全性進階設定



12. 「802.1X 設定」




13. 輸入無線帳號、密碼



14. 確認儲存認證設定

說明：認證儲存後，下次開機後，就可直接連線，不用再設定及再輸入帳號、密碼




15. 跳回原畫面，確認完成「變更連線設定」



16. 在 Windows 桌面，點選右下角「無線網路圖示」，
選擇 SSID 名稱為：「CYSH_Teacher」，進行連線



17. 連線進行中的畫面



18. 驗證成功後，即可使用網路。會出現「已經連線」訊息。

